

Exporter une OMI vers un bucket

- FR
- EN


Vous pouvez exporter une image machine OUTSCALE (OMI) vers un bucket OUTSCALE Object Storage (OOS) pour créer un backup ou pour permettre aux autres utilisateurs de la même Région ou de Régions différentes de copier cette OMI sur leur compte.

L'OMI peut ensuite être importée sur un compte en utilisant l'URL pré-signée de son fichier manifeste. Si le compte est sur la même Région que le bucket OOS, le chemin d'accès complet de l'OMI dans le bucket peut également être utilisé, si le compte a les droits appropriés pour accéder à l'OMI. Pour en savoir plus, voir [Configurer une URL pré-signée](#) et [Configurer l'ACL d'un objet](#).

Le fichier manifeste contient des URL pré-signées vers les snapshots adéquats. Comme les URL pré-signées sont valides 7 jours seulement, le fichier manifeste devient obsolète 7 jours après la fin de l'export.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible depuis AWS CLI. Cette documentation décrit uniquement la procédure à l'aide de Cockpit.

1. Cliquez sur **Calcul > Outscale machine images**.
2. Cliquez sur l'OMI que vous voulez exporter vers un bucket OOS.
L'OMI est sélectionnée.
3. Cliquez sur **Exporter vers OOS** .
La boîte de dialogue **EXPORTER UNE OMI** apparaît.
4. Spécifier les informations pour l'export :
 - a. Dans la liste **Format d'export**, sélectionnez le format de l'export `QCOW2` ou `RAW`.
 - b. Dans le champ **Nom du bucket OOS**, tapez le nom du bucket vers lequel vous voulez exporter l'OMI.

 Vous devez avoir les permissions d'écriture appropriées pour le bucket sur lequel vous voulez exporter l'OMI. Pour en savoir plus, voir [Gérer les accès à vos buckets](#).
 - c. (optionnel) Dans le champ **Préfixe du bucket**, tapez un préfixe pour la copie de l'OMI dans le bucket OOS.
Pour en savoir plus sur les préfixes, voir [À propos du stockage objet > Objets](#).
5. Cliquez sur **Exporter** pour valider.
Une copie de l'OMI est exportée vers le bucket OOS.

Pages connexes

- [À propos des OMI](#)
- [Copier une OMI dans la même Région](#)
- [Copier une OMI entre différentes Régions](#)
- [Obtenir des informations sur une tâche d'export d'OMI](#)
- [Stockage objet](#)

Méthode API correspondante

- [CreateImageExportTask](#)

Tutoriel : Copier une OMI vers d'autres Régions (Cockpit)

Étape précédente :

∅

Étape suivante :

1. Récupérer le fichier manifeste dans la page **Ap erçu des tâches en cours** (voir [Interface utilisateur des OMI](#))
2. Envoyer le fichier manifeste à l'autre utilisateur
3. [Importer une OMI depuis un bucket](#)

AWS™ et Amazon Web Services™ sont des marques de commerce d'Amazon Technologies, Inc. ou de ses affiliées aux États-Unis et/ou dans les autres pays.